

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Heb je vragen over patronen
uit het blad?

Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte

Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte

Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.

Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte



Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.


Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom.
De tailleband wordt niet meegerekend.



Patroonmaat vrouwen lichaamslengte 172 cm en cupmaat B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5



Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur


De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Als op het patroondeel tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegeln

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Tekende volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Two stofvouwens

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




HOE TE BEGINNEN

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Bewegingsplooi in een voering




Ga je een jas of colbert voeren? Maak dan een plooï middenachter in de voering, deze plooï zorgt voor extra bewegingsruimte in je kledingstuk. • Leg hiervoor de middenachternaad van het patroon op 2 cm vanaf de stofvouw (niet doorknippen). Deze extra ruimte vouw/strijk je in de voering van een jas.

Linker- of rechterdelen

Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.


Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroondelen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw

nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon.


• Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. Let goed op dat je linker- en rechter-delen knipt.



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.



Doorslaan


Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes. Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.

Zo zet je het model in elkaar

• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.


Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing.




Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.

Verstevigingsband




Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestante gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.

Naad inknippen




Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknipjes kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.

Naden naaien




Leg vóór het naaien van de naden de delen met de goede kanten op elkaar, tenzij anders vermeld. Naai aan het begin en het einde van de naad ± 1 cm heen en terug voor het aanhechten en afhechten.

Naden strijken




Strijk de naden na het naaien meteen open, dat geeft het mooiste resultaat. Ook wordt hiermee voorkomen dat er later verdikkingen ontstaan bij de naden die elkaar kruisen. • Strijk de figuur-naden plat.

Naden in rekbaar stoffen




De naden van rekbaar stoffen bij de hals, schouders en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je naadband gebruiken. • Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn. Naai de naden met een gewone steek (middelgroot) en zet de spanning iets losser.




Naai naden die elastisch moeten blijven, zoals lengtenaden van tricot- of gebreide stoffen, met een flauwe zigzagsteek óf stretchsteek. Stel voor de speciale stretchsteek de naaimachine in.

- Controleer of de steeklengte en de draadspanning goed afgesteld zijn. Trek hiervoor aan een gestikte naad. Knapt de draad? Dan is de naad niet elastisch genoeg. Stel de steeklengte en/of de spanning iets losser in.


Naden afwerken



Werk de naden die zichtbaar blijven met een zigzagsteek of een locksteek af. Gebruik voor sterk rafelende stoffen een brede korte zigzagsteek. Gebruik voor minder sterk rafelende stoffen een smalle lange zigzagsteek. Gebruik bij heel dunne stoffen een lange vrij smalle zigzagsteek. Knip naden die niet zichtbaar zijn eventueel met een kartelschaar af.



Knip voor het keren de naden ongelijk af: de verstevigde naad op 0.5 cm en de andere naad op 0.75 cm. Knip ook de naden bij de hoekjes schuin langs het puntje af.



Knip bij dikkere stoffen alle naden die naar één kant gestreken worden voor het doorstikken ongelijk af. Knip de naad die meteen onder het pand ligt het smalste af. Zo voorkom je een lelijke dikke naad.

Kijk voor extra uitleg over 'Naden afwerken' op pag. 68


	Goede kant
	Verkeerde kant
	Verstevigde kant

Doorstikken

Er zijn verschillende manieren om de naden door te stikken.


- Knip de naden eventueel ongelijk af. Strijk de naden naar de kant waarop je het stiksel wilt hebben.
- Gebruik bij het doorstikken een grotere steek.

Enkel stiksel




Houd de zijkant van het naaimachinevoetje precies langs de naad of de aangegeven rand. Het stiksel komt nu ± 0.7 cm vanaf de naad of de aangegeven rand.

Smal op de kant



Stik 2 mm vanaf de kant de naad of de aangegeven rand door.

Dubbel stiksel




Stik de naad of de aangegeven rand één keer smal op de kant en daarna met een enkel stiksel door.

Platstikken


Knip de naden ongelijk af.

- Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.





In de naad stikken

Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.




Mouw inzetten


1. Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. • Speld, rijg en naai de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



2. Naai voor de rimpel-draad met een grote rijg-steek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




verdeel de rimpels gelijkmatig. • Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat.



4. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen. • Naai op de kant van de mouw. Naai de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. • Knip de naadbreedtes op 1 cm af. • Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


3. Werk voor het spelden en rijgen op de kant van de mouw. • Speld de naad van de mouw op de zijnaad van de panden. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. • Trek de rimpel-draad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en




Kruisnaad naaien

Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. • Naai de kruisnaad of naai hem bij de gulp verder. Keer de pijpen.


Blinde rits




1. Bijzonder is dat de tandjes van een blinde rits alleen aan de binnenkant zichtbaar zijn. Hierdoor ligt de rits na het inzetten bijna onzichtbaar achter de naad. Koop een rits die minimaal 5 cm langer is dan de splitlengte, na het inzetten wordt de rits dan op de juiste lengte afgeknipt. Gebruik voor het naaien van de blinde rits een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt naaien.




2. Naai de naad vanaf het splitteken voor de rits. Strijk de naad open.




3. Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden. • Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Rijg deze helft van de rits op de naad vast.



4. Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




5. Naai de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Naai de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




6. Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Naai de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


Gulp




1. Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af; dit wordt later de onderslag.




3. Speld de linkerhelft van de rits onder de linkeronderslag van de gulp. • Vouw de losse onderslagreep van de gulp dubbel met de verkeerde kant op elkaar. • Leg de onderslagreep onder de rits. Stik de onderslagreep van de gulp, met behulp van een ritsvoetje, smal op de kant vast.




5. Rijg en naai de rechterhelft van de rits 2 cm vanaf middenvoor **alleen** op het rechterbeleg van de gulp.



2. Speld, rijg en naai de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linkeronderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar de verkeerde kant en strijk hem plat.



4. Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. • Leg de rechterrاند van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast.




6. Stik de rechterrاند van de gulp 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


Zomen

Aan de onderrand van glad of sluitvallende kleding reken je gemiddeld 4 à 5 cm zoom en bij wijde kleding 2 à 3 cm. Voor blazer, jasjes en jassen houd je $\pm$ 4 cm zoom aan.

Zoom met inslag




Geef de patroonlijn van de zoom met een rijgdraad aan. • Teken met kleermakerskrijt (bij voorkeur in een lichte tint i.v.m. vlekken) de breedte van de zoom en de inslag (indien nodig) op de stof af. Het is handig om hiervoor een kartonnen mal te maken. Knip daarna het teveel aan stof af.



Vouw de getekende inslag naar de keerde kant en rijg hem langs de vouw vast. Vouw de zoom naar de verkeerde kant en speld hem vast. Naai de zoom smal op de kant vast. Verwijder de rijgdraad.

Onzichtbare zoom




Knip de zoom op de gewenste breedte. Werk de zoom met een locksteek of een zigzagsteek af. • Vouw de zoom naar de verkeerde kant en speld hem vast. Rijg de zoom 1.5 cm onder de afgewerkte rand vast. • Vouw de afgewerkte rand van de zoom $\pm$ 0.75 cm naar buiten om en speld hem vast. Neem met kleine steekjes steeds één à twee weefdraden van de stof en daarna van de vouw op. Trek de draad niet te strak aan, zodat de steek aan de goede kant niet zichtbaar is. Verwijder de rijgdraad.

Zichtbare zoom


Knip de zoom op de gewenste breedte. Werk de zoom met een locksteek of een zigzagsteek af.

• Vouw de zoom naar de verkeerde kant en speld hem vast. Naai de zoom op de goede kant van het kledingstuk vast. Wijzig voor een bredere zoom de naaldstand, zodat de afstand tussen de vouw van de zoom en het stiksel breder wordt.




Zoom met een tweelingnaald

Bij rekbare stoffen wordt voor de naden en zomen vaak een tweelingnaald gebruikt. Bij dit stiksel knapt de draad minder snel. • Naai met de tweelingnaald op de goede kant van de stof.



Knoopsgat maken


Het formaat van de knoop wordt bepaald door de breedte van de overslag. Bij een overslagbreedte van 2 cm horen knopen van 2 cm.




Geef met kleermakersspotlood de plaats van de knoopsgaten op de overslag aan. • Begin voor het maken van horizontale knoopsgaten 3 mm vóór de middenvoorlijn. • Begin voor verticale knoopsgaten 3 mm boven het aanzetpunt van de knoop en maak het knoopsgat precies op de middenvoorlijn. • Volg voor het maken van de knoopsgaten de handleiding bij je naaimachine. • Maak het knoopsgat bij platte knopen $\pm$ 3 mm en bij bolle knopen $\pm$ 5 mm groter dan de middenlijn van de knoop.

Lussen

De afmetingen van de reep voor de lussen staan bij 'Tekenen van de volgende patroondelen zelf' in de beschrijving.



1. Teken met krijt of kleermakersspotlood langs de lange randen van de reep 0.75 cm naad.
2. Vouw en strijk deze naden naar de verkeerde kant en speld ze vast.
3. Vouw de reep dubbel met de verkeerde kant van de stof op elkaar. • Speld, rijg en naai de naden smal op de kant op elkaar. • Stik de reep eventueel langs de vouw smal op de kant door. • Knip van de reep het gewenste aantal lusjes in de gewenste lengte.



Steek, om te voorkomen dat het tornmesje uitschiet, eerst een speld dwars over het knoopsgat vóór de trenges in de stof. Maak het knoopsgat met een tornmesje of scherp schaartje voorzichtig vanuit het midden open.

Knoop aanzetten met de hand

Gebruik voor het aanzetten van

grotere knopen

stevig garen, handgaren

of knoopsgatengaren. • Werk

met een enkele draad, een dubbele draad raakt gemakkelijk in de knoop.

• Neem bij kleine knopen gewoon machinegaren en gebruik dan wel een dubbele draad. Zet de knoop aan op de middenlijn van de onderslag. Steek de naald steeds van voor naar achter en terug door de stof. • Omwikkel de draad tussen de knoop en stof een paar keer. • Hecht de draad af.

